バージョン(※)	分類	改定内容
		システム管理画面に1-Wire通信失敗時のリトライ設定を追加
1.0.2 3		マルチメータの力率の進み/遅れ区別を廃止
		マルチメータの単相2線時の電力値が表示器と一致していない不具合を修正
1.0.2-8	仕様追加	交流統計量算出機能とノイズフィルタ選択機能、および設定のCSV化対応
	仕様追加	Web画面のヘッダを「GoriRack Appliance Monitor」に変更
	仕様追加	アナログレンジ選択肢追加
	不具合修正	1-WireデバイスIDがSNMPとCSVで正常に設定できない不具合を修正
	不具合修正	1-WireデバイスIDに16文字未満の文字列を入力時、表示が化ける不具合を修正
	不具合修正	グループ設定に改行コードが含まれるとプロセスが正常起動しない不具合を修正
1.0.2-7	不具合修正	交流電力のログフォーマットが乱れる不具合を修正
1.0.2-6	仕様追加	1-Wire温度、湿度について測定値急変フィルタを追加
1.0.2-5	仕様追加	シスログ設定のポップアップ対応
	不具合修正	停止操作のコメントを修正
	不具合修正	状態変化ログのポップアップ修正
1.0.2-4	仕様追加	アナログ入力の電圧レンジを追加
	仕様追加	通信エラーログの出力周期変更機能を追加
	不具合修正	設定データ監視で適用したホスト名が、syslogに反映されない不具合を修正
1.0.2-3	仕様追加	マルチメータKM50-C対応
	仕様追加	センサー全ポートログのヘッダ行に単位を追加
	仕様追加	ファイルアップロード時のファイルチェック追加
	仕様変更	積算電力値を内部バックアップするよう変更
	仕様変更	1-Wire処理のフィルタ調整、ログ拡充
1.0.2-2	仕様変更	センサ名称変更結果をCSVログのヘッダ行へ即時に反映
	不具合修正	交流電力のCSVログのヘッダ行が交流電流と一致しない不具合を修正
1.0.2-1	仕様変更	アナログ入力の計測設定補助画面の表現を変更
1.0.2-0	仕様変更	エラー状態を状態変化ログに変更、ディジタルをデジタルに変更、Sensor Management Unitへの
	工 目 人 放工	呼称改め、スケール入力範囲拡充 下限閾値無効時の簡易グラフ乱れを修正、不要な共有メモリエラー表示を修正、NTPサーバ名前
	个具''''	ド欧國胆無効時の間ありファムバで形正、不安は共有メモウエアー表示を形正、NTPリーハ石削解決の不備修下
1.0.1-13	仕様追加	1-Wire湿度測定値異常判定時のシステムログを拡充
	不具合修正	1-Wire湿度の異常値を除外、取得タイミングの調整
1.0.1-12	仕様追加	1-Wireリミット値追加
	不具合修正	不定期に発生する異常ログを抑止
1.0.1-11	仕様追加	小数点以下桁数指定機能追加
1.0.1-10	不具合修正	グラフ瞬時値更新不備修正
1.0.1-9	仕様変更	IP割り当て結果をシステム画面に反映
	仕様変更	システムログの注意レベルのエラーを「caution」に変更
	不具合修正	SNMP-Set結果のグループ表示反映不具合修正
1.0.1-8	仕様変更	ConnecTED THの電池ステータスをSNMP Get項目に追加
	仕様変更	エラーログの表示順を降順に変更
	不具合修正	1-WireデバイスIDの表示不具合修正
1.0.1-7	不具合修正	ストレージフォーマット正否判定修正
1.0.1-6	仕様追加	varbindsExpansion Trap MIB追加, アナログ入力の計測設定補助画面対応
	仕様変更	ConnecTED IDの設定の小文字入力を許可, 閾値判定無効化対応
	不具合修正	ホスト名設定の工場出荷設定不具合修正
1.0.1-5	仕様変更	グラフ表示体裁を変更
1.0.1-4	仕様追加	自己再起動機能追加
1.0.1-3	仕様変更	グラフプロット位置変更
1.0.1-2	仕様変更	1.0.0-14のコマンド名称変更
1.0.1-1	不具合修正	マルチメータ使用時の異常口グ表示不具合修正
1.0.1-0	仕様追加	汎用SNMP Trap MIB追加
		グループ表示の不具合修正
1.0.0-15	仕様変更	センサー全ポートログを保存するためメモリ領域を拡張
1.0.0-14		ConnecTED TH通信情報のファイル出力コマンド対応
1.0.0-13		不要な電池警報通知を削除
		ConnecTED TH無線ライブラリ入れ替え
		接点Trapフォーマット追加
		メールレポートの累積データ開始タイミング修正
1.0.0-9	仕様変更	デジタル入出力 異常・正常シナリオを追加
T		タイトル変更
1.0.0-8	仕様変更	
1.0.0-7	仕様追加	送信先メールアドレスの複数指定対応
1.0.0-7 1.0.0-6	仕様追加 仕様変更	送信先メールアドレスの複数指定対応 監視設定の初期値変更、ログ書き込み周期の初期値変更
1.0.0-7	仕様追加	送信先メールアドレスの複数指定対応
	1.0.2-9 1.0.2-8 1.0.2-7 1.0.2-6 1.0.2-5 1.0.2-3 1.0.2-2 1.0.2-1 1.0.2-0 1.0.1-12 1.0.1-12 1.0.1-10 1.0.1-9 1.0.1-6 1.0.1-6 1.0.1-5 1.0.1-6 1.0.1-1 1.0.1-0 1.0.1-1	1.0.2-9

	•		
		仕様変更	ConnecTED TH電圧異常判定方法変更
		不具合修正	マルチメータ電流の警報通知不具合修正
20.02.17	1.0.0-3	仕様変更	停止命令受付時間変更
20.01.30	1.0.0-2	仕様追加	上位マネージャ向けSNMP機能拡充
19.12.16	1.0.0-1	仕様追加	エラー画面リンク追加
		仕様変更	ロゴイメージ変更
18.09.05	1.0.0-0	新規	

※ダウングレードする際は弊社にお問い合わせください。