

リリース日	バージョン	分類	改定内容
25.09.12	1.1.0	不具合修正	再起動時にまれにシステムが起動しない不具合の修正
		不具合修正	メッシュ無線温度センサ電池電圧が通信異常発生時に異常状態に見える不具合の修正
		不具合修正	アナログ設定変更時に不正なアナログ入力値が読み取られる不具合の修正
25.05.23	1.0.14	不具合修正	DBのエラー時、ステータスLEDが点灯しない不具合の修正
		不具合修正	アラートメールの内容の修正
		不具合修正	1-Wire温度のcomplementTrap値を正しく修正
		不具合修正	クリアした状態変化ログをダウンロードした際、10000件分のダミーデータが記入される
		不具合修正	DIO設定データダウンロードでダウンロードしたファイルの設定項目に余分な設定項目が含まれる
		不具合修正	ポップアップ表示文字の修正
		不具合修正	センサーLOG、トレンドログのダウンロードファイル名称の修正
		不具合修正	MQTTプロトコル設定画面で、シナリオ条件がプロトコル接続時ののみ設定可能だった不具合の修正
		不具合修正	web画面での入力制限の修正
		不具合修正	DB保存処理の修正
		不具合修正	センサーLOG設定画面で保存期間計算前に設定できる不具合の修正
		不具合修正	状態変化ログ画面で表示するDIO値の修正
		不具合修正	アップデート時、ソフトが終了しないままアップデートが行われる不具合の修正
		不具合修正	トランザクション、メールの送信条件を正しく修正
25.04.11	1.0.13	不具合修正	システム管理画面のハードウェアバージョン表記を修正
		仕様変更	設定データアップロードに入力確認を追加
		仕様変更	1-Wireリトライ回数、リトライ待機時間設定を追加
		不具合修正	メール本文の値が100倍されて送られる不具合の修正
		不具合修正	メッシュ無線温度センサ51~100のグラフがグラフボタンで表示できない不具合の修正
		不具合修正	メッシュ無線温度センサ51~100のフィルターログが正しい値で保存されない不具合の修正
		不具合修正	メッシュ無線温度センサの設定データのダウンロードファイルに注意上限解除値が警報上限解除値で保存される不具合の修正
25.02.28	1.0.12	不具合修正	ホスト名を変更した際、システムログで使用されるホスト名が変更されない不具合の修正
		不具合修正	ホスト名を変更した際、WEBページのタイトルが変更されない不具合の修正
25.02.21	1.0.11	仕様変更	メッシュ無線温度センサの異常判定時間設定を追加
		仕様変更	起動後に接続した1-Wireデバイスも測定可能に変更
		仕様変更	センサーLOGダウンロード時、直近のデータを含むように変更
25.02.05	1.0.10	仕様変更	セッション設定の保存期間を1年まで設定可能に変更
		不具合修正	セッション設定を追加
		不具合修正	複数のグラフを重ねて表示できるように変更
25.02.05	1.0.9	仕様変更	開発者用ロガー括ダウンロード機能追加
		不具合修正	ネットワーク接続時、時刻設定が反映されない不具合の修正
		不具合修正	システムログ画面にて、ログが正常に表示されない不具合の修正
		不具合修正	メールレポート無効時、月報が送信される不具合の修正
		仕様変更	SNMPリクエストIDが負の時、正常に動作しなくなる不具合の修正
25.01.21	1.0.8	仕様変更	アナログレンジに「±5V、0~5V、0~10V」を追加
		仕様変更	タイトルヘッダを追加
		不具合修正	SMTP認証無効時、アカウント/パスワードが必須項目となっていた問題を修正
24.12.20	1.0.7	仕様変更	デバイスIDを空欄でも設定可能に変更
		仕様変更	NetId設定ページを追加
		不具合修正	ロギング無効のセンサ名変更時、ウェブがタイムアウトする不具合の修正
24.11.29	1.0.6	不具合修正	無線温度のデバイスIDがSnmp SETできない不具合を修正
		不具合修正	アナログ入力の出力範囲・測定範囲を変更してもアナログデバイスを再接続するまで設定が反映されない不具合を修正
		仕様変更	trapExpansionVarbindsDIOにvalueを追加
		仕様変更	無線温度の電池ステータスを無効時0から5に変更
		仕様変更	SnmpでSETできる値をウェブと統一
		仕様変更	下限閾値、下限解除値に未設定を設定した時の値を0x80000000に変更
		仕様変更	アナログ入力のロギングをデフォルト有効に変更
		仕様変更	ネットワークを変更した際、正常に変更した場合でもタイムアウトエラーと表示される問題の修正
24.10.08	1.0.5	不具合修正	状態変化ログローテーション時、webにログが表示されない不具合の修正
		不具合修正	/tmp領域のファイルが自動で削除されてしまう不具合の修正
		仕様変更	FTPとFTPSによる接続を有効化
		仕様変更	FTPで直近のデータを取得できるように変更
24.06.19	1.0.4	不具合修正	揮発性領域のログが削除されない不具合の修正
		不具合修正	NTPサーバにドメイン名が設定できない不具合の修正
		不具合修正	MQTTシナリオ条件が設定できない不具合の修正
		仕様変更	RMS-MS-TM01の表記修正
24.04.16	1.0.3	仕様変更	"Rack Monitoring System"の表記を削除
		仕様変更	工場出荷設定後の再起動処理を削除
		不具合修正	1-WireセンサーのデバイスIDのエンティティを修正(*1)

(*1)旧バージョンとの1-Wire温湿度設定の互換性はありません。

バージョン1.0.3以下の機器をバージョン1.0.4以上にアップデートした場合は1-Wire温湿度設定のデバイスIDを入力・登録し直す必要があります。